ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ SOLIDWALL

Руководство по установке Листов 8

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	.2
1.1	Область применения	. 2
1.2	Краткое описание возможностей	. 2
2	ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ	.3
2.1	Минимальные требования	. 3
2.2	Установка SolidWall WAF	. 3
2.2.1	Подготовка к установке ПО SolidWall WAF	. 3
2.2.2	Настройка sudo без запроса пароля для пользователя waf	.4
2.2.3	Распаковка дистрибутива	. 5
2.2.4	Настройка интерфейса захвата трафика	. 5
2.2.5	Запуск установки	.6
2.2.6	Окончание установки	.7
2.3	Первоначальная настройка	.7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Область применения интеллектуального сетевого экрана SolidWall (далее – SolidWall WAF) мониторинг состояния защищённости веб-приложений.

1.2 Краткое описание возможностей

SolidWall WAF является интеллектуальным сетевым экраном прикладного уровня и предназначен для мониторинга трафика веб-приложений на наличие интернет-угроз.

SolidWall WAF выполняет следующие функции:

- мониторинг трафика;
- идентификацию и аутентификацию пользователей, являющихся работниками оператора;
- регистрацию событий безопасности (аудит);
- бесперебойное функционирование и восстановление;
- тестирование и контроль целостности;
- управление (администрирование);
- взаимодействие с другими средствами защиты информации.

2 ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ

2.1 Минимальные требования

Компьютер, на котором запускается SolidWall WAF, должен соответствовать следующим минимальным требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Минимальные требования к ЭВМ, на которых запускается SolidWall WAF SolidWall

Компонент	Минимальное требование		
Объём оперативной памяти (RAM)	Не менее 8 ГБ.		
Процессор (СРՍ)	4-ядерный и более с архитектурой x86-64, тактовая частота не ниже 2.2 ГГц		
Объём жёсткого диска (HDD)	Не менее 500 ГБ		
Сетевые интерфейсы	Один 1 ГБ Ethernet		

В качестве системного программного обеспечения используются операционные системы Ubuntu 16.04 Server 64-bit или Astra Linux SE Smolensk (1.6).

2.2 Установка SolidWall WAF

2.2.1 Подготовка к установке ПО SolidWall WAF

Дистрибутив ПО SolidWall WAF необходимо скачать по предоставленной после подписания договора ссылке. Для скачивания дистрибутива необходимо авторизоваться с использованием предоставленной уникальной пары логин-пароль. Дистрибутив представляет собой архив «*.tgz», объемом порядка 1 ГБ. Перед началом установки необходимо создать пользователя операционной системы «waf» с правами администратора, а затем скопировать дистрибутив в домашний каталог пользователя waf, который был создан в процессе установки ОС (/home/waf).

В случае установки по сети это можно сделать при помощи команды scp, а в случае наличия физического доступа - с использованием установочного съемного носителя.

Далее необходимо повторно вставить загрузочный usb с операционной системой и вмонтировать его в /media/usb. Для этого нужно выполнить команду sudo fdisk -1.

Команда выведет на экран список устройств, из которого следует выбрать соответствующий загрузочный диск (Рисунок 1).

dev/vda5 52426751 25962496 8e Linux LVM Диск /dev/mapper/waf--vg-root: 18.3 Гб, 1833302784 байт 255 головок, 63 секторов/треков, 2228 цилиндров, всего 35807232 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0x0000000 На диске /dev/mapper/waf—-vg—root отсутствует верная таблица разделов Диск /dev/mapper/waf--vg-swap_1: 8250 МБ, 8250195968 байт 255 головок, 63 секторов/треков, 1003 цилиндров, всего 16113664 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0х00000000 На диске /dev/mapper/waf—-vg—swap_1 отсутствует верная таблица разделов ВНИМАНИЕ: На '/dev/sda' обнаружена GPT (GUID Partition Table)! Утилита fdisk не поддерживаетGPT. Используйте GNU Parted. Диск /dev/sda: 16.0 Гб, 15997075456 байт диск /дск/заси 1010 го, 1337/013436 Самп 255 головок, 63 секторов/треков, 1944 цилиндров, всего 31244288 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0x51226372 Конец 1185791 /стр-во Загр Начало Блоки Id Система /dev/sda1 /dev/sda2 0 Пустои ef EFI (FAT-12/16/32) ВНИМАНИЕ: На '/dev/sda1' обнаружена GPT (GUID Partition Table)! Утилита fdisk не поддерживаетGPT. Используйте GNU Parted. Диск /dev/sda1: 607 МБ, 607125504 байт 255 головок, 63 секторов/треков, 73 цилиндров, всего 1185792 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0x51226372 ∕стр−во Загр Начало /dev/sda1p1 * /dev/sda1=6 Блоки Id Система 592896 О Пустой 2272 ef EFI (FAT-12/16/32) Устр-во Загр Конец 465715 Jaf@waf∶

Рисунок 1

Затем необходимо произвести монтирование usb-устройства с помощью команды mount. Для этого нужно выполнить следующую последовательность команд:

sudo mkdir /media/usb

sudo mount /dev/sda /media/usb (где /dev/sda – идентификатор Вашего

устройства)

sudo apt-cdrom add -m -d /media/usb
sudo apt-get update

2.2.2 Настройка sudo без запроса пароля для пользователя waf

ВНИМАНИЕ! Установка SolidWall WAF должна производиться ТОЛЬКО от имени пользователя waf. Установка от имени пользователя root не допускается!

Для успешной установки в автоматическом режиме необходимо установить для пользователя waf режим sudo без пароля.

Для этого необходимо отредактировать файл /etc/sudoers при помощи команды sudoedit /etc/sudoers.d/waf и добавить в его конец строку waf ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL как показано ниже (Рисунок 2).



2.2.3 Распаковка дистрибутива

Перед установкой необходимо создать папку для распаковки дистрибутива и распаковать его, выполнив команду, представленную ниже:

\$ tar xzf home/waf/latest.tgz -C /home/waf/

2.2.4 Настройка интерфейса захвата трафика

Примечание: все команды в данном разделе требуют привилегий суперпользователя (root).

Пусть ethX - это имя сетевого интерфейса, на котором должен происходить захват трафика, где X - порядковый номер интерфейса (например, eth0). Необходимо убедиться, что данный интерфейс сконфигурирован в файле /etc/network/interfaces, и если конфигурация данного интерфейса отсутствует, добавить следующие строки в конец файла, используя встроенный текстовый редактор vi:

```
auto ethX
iface ethX inet static
```

address XXX.XXX.XXX.XXX netmask YYY.YYY.YYY network XXX.XXX.XXX.AAA broadcast XXX.XXX.XXX.255 gateway XXX.XXX.XXX.BBB dns-nameservers ZZZ.ZZZ.ZZZ

Пример файла /etc/network/interfaces приведён ниже (Рисунок 3).

Затем при помощи команды if config ethX необходимо проверить, что нужный интерфейс

находится в активном состоянии.

В выводе команды должны присутствовать слова UP и RUNNING (Рисунок 4, Рисунок 5).



В случае если интерфейс не находится в активном состоянии, необходимо его активировать командой ifup ethX.

2.2.5 Запуск установки

Для запуска процесса установки необходимо запустить скрипт командой ./install_intractive.sh из установочного каталога:

sudo /home/waf/install interactive.sh

Далее последуют запросы от системы относительно настроек и паролей, описанных в п.п. 2.2.6.

2.2.6 Окончание установки

После ответа на оставшиеся вопросы системы, запустится процесс установки, который может занять 10-15 минут (Рисунок 69).

AptOfflineQtInstallBugList.pyc", "byte-compiling /usr/local/lib/python2.//dist-p ackages/apt_offline_core/AptOfflineLib.py to AptOfflineLib.pyc", "byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/apt_offline_core/AptOfflineCoreLib.py to AptOfflineCoreLib.pyc", "byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ apt_offline_core/AptOffline_argparse.py to AptOffline_argparse.pyc", "byte-compi ling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/apt_offline_core/__init__.py to __ir it__.pyc", "byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/apt_offline_cor re/AptOfflineDebianBtsLib.py to AptOfflineDebianBtsLib.pyc", "byte-compiling /us r/local/lib/python2.7/dist-packages/apt_offline_core/AptOfflineMagicLib.py to Apt OfflineMagicLib.pyc", "running install_scripts", "copying build/scripts-2.7/apt -offline -> /usr/local/bin", "copying build/scripts-2.7/apt-offline-gui -> /usr/ local/bin", "changing mode of /usr/local/bin/apt-offline to 755", "changing mode of /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/apt_offline-1.7.2.egg-info"], "warnings' : □}

Рисунок 6

В процессе установки будет выведено большое количество диагностических сообщений, которые будут скопированы в файл /var/tmp/install.log.

В случае неуспешной установки необходимо передать этот файл инженерам SolidWall WAFO «СолидСофт» для анализа.

Успешность установки можно проверить в консоли при помощи следующей команды: grep -A 1 RECAP /var/tmp/install.log

Индикатором успешного завершения установки является появление сообщения PLAY RECAP с нулевым числом неуспешных (failed) шагов:

Рисунок 7										
localhost	:	ok=149	changed=106	unreachable=0	failed=0					
PLAY RECAP		kokokokokokokok								

2.3 Первоначальная настройка

Характерной особенностью работы интеллектуального сетевого экрана является то, что работоспособность и доступность защищаемых приложений не зависит от работоспособности SolidWall WAF. SolidWall WAF получает копию всего трафика с сетевого устройства (это может быть, например, коммутатор или устройство распределения нагрузки сети) через SPAN-порт.

Схема включения SolidWall WAF в инфраструктуру в режиме работы с копией трафика представлена на рисунке ниже.



Рисунок 8 – Работа в режиме мониторинга

В режиме мониторинга проводится пассивный анализ трафика без возможности блокирования запросов. Для работы SolidWall WAF в режиме мониторинга необходимо до запуска процедуры установки, стандартными средствами ОС настроить сетевой интерфейс, на который отправляется копия трафика.

<u>Примечание</u>: все команды в данном разделе должны выполняться от имени суперпользователя (root).

Пусть ethX - это имя сетевого интерфейса, с которого должен происходить захват трафика. Необходимо убедиться, что конфигурация данного интерфейса описана в файле /etc/network/interfaces, и, в случае отсутствия, добавить следующие строки в конец файла:

auto ethX

iface ethX inet manual

Убедитесь, что нужный интерфейс находится в активном состоянии при помощи команды ifconfig ethx. В теле ответа команды должны присутствовать слова UP и RUNNING. В случае если интерфейс не находится в активном состоянии (DOWN), активируйте его командой ifup ethX.